

Инструкция по интеграции с Tinkoff Credit

Tinkoff.ru

Куда интегрируют кнопку «Купи в кредит»

- ✓ **В карточку товара.** Разместите кнопку «Купи в кредит» рядом с кнопкой «Купить». При нажатии на кнопку открывается форма заявки. В форму можно передать параметры товара.
- ✓ **В корзину.** При нажатии кнопки «Купи в кредит» из корзины можно передавать номер заказа и данные о товарах в корзине. Если покупатель оставит номер телефона или почту, передайте их на форму заявки на кредит.
- ✓ **В способы оплаты.** Установите «Купи в кредит» среди способов оплаты, чтобы передавать все данные о клиенте и заказе как из корзины.

Для интеграции кнопки необходимо вызвать форму и передать параметры. Пример кода для размещения кнопки «Купи в кредит».

```
1 <form action="https://loans-qa.tcsbank.ru/api/partners/v1/lightweight/create" method="post">
2 <input name="shopId" value="test_online" type="hidden"/>
3 <input name="showcaseId" value="test_online" type="hidden"/>
4 <input name="promoCode" value="default" type="hidden"/>
5 <input name="sum" value="99000.00" type="hidden">
6 <input name="itemName_0" value="Apple iPhone 7 256 GB Onyx" type="hidden"/>
7 <input name="itemQuantity_0" value="1" type="hidden"/>
8 <input name="itemPrice_0" value="59000.00" type="hidden"/>
9 <input name="itemCategory_0" value="iPhone Apple" type="hidden"/>
10 <input name="itemName_1" value="Apple iPhone 6S 128GB Onyx" type="hidden"/>
11 <input name="itemQuantity_1" value="1" type="hidden"/>
12 <input name="itemPrice_1" value="40000.00" type="hidden"/>
13 <input name="itemCategory_1" value="iPhone Apple" type="hidden"/>
14 <input name="customerEmail" value="customer@tinkoff.ru" type="hidden"/>
15 <input name="customerPhone" value="+7903 1 234567" type="hidden"/>
16 <input type="submit" value="Купи в кредит"/>
17 </form>
```

Параметры формы

Параметр	Тип	Описание
Обязательные параметры		
shopId	string 50	Уникальный идентификатор магазина, выдается банком при подключении.
sum	XXXX.XX	Сумма всех позиций заказа в рублях. Число с двумя десятичными знаками и разделителем точкой.
Необязательные параметры		
showcaseId	string 50	Идентификатор витрины магазина. Витрины — это различные сайты, зарегистрированные на одно юридическое лицо. В случае единственной витрины можно не указывать.
promoCode	string 20	Указывается в случае, если на товар распространяется акции (например, рассрочки). Подробности уточняйте у персонального менеджера.
orderNumber	string 64	Номер заказа в системе магазина. Если его не передать, будет присвоен автоматически сгенерированный на стороне банка номер заказа.
customerNumber	string 64	Идентификатор клиента в системе магазина.
customerEmail	string 100	Адрес электронной почты клиента.
customerPhone	string 20	Номер мобильного телефона клиента. Формат: 10 или 11 цифр номера с любым форматированием: со скобками, пробелами, дефисами и т.п. Например, +7XXXXXXXXXX; 7(XXX)XXXXXXXX; 8-XXX-XXX-XX-XX; (XXX)XXX-XX-XX.
Состав заказа, где N — порядковый номер товара в заказе. Нумерация начинается с 0. Вся информация о заказе, переданная через эти поля, придет в уведомительных письмах.		
itemName_N	string 255	Название товара.
itemQuantity_N	int	Количество единиц товара.
itemPrice_N	XXXX.XX	Стоимость единицы товара в рублях. Число с двумя десятичными знаками и разделителем точкой.
itemVendorCode_N	string 64	Артикул товара (необязательно).
itemCategory_N	string 255	Категория товара: мебель, электроника, бытовая техника (необязательно).
itemDescription_N	string 255	Описание товара (необязательно).

Обязательные параметры

✓ Идентификатор магазина

Уникальный идентификатор магазина `shopId` выдается магазину при подключении персональным менеджером банка, если тестовая форма работает корректно. Для тестирования используйте идентификатор `test_online`.

✓ Сумма заказа

Сумма всех позиций заказа в рублях. Если не передадите информацию о составе заказа, в заявке будет указана только сумма. В переменную `sum` передавайте число с двумя десятичными знаками и разделителем точкой.

Необязательные параметры

Необязательные параметры помогают вам идентифицировать заказ и уточнить состав заказа при звонке клиенту. Необязательные параметры отображаются на форме заявки на кредит и увеличивают уровень доверия клиента.

✓ Идентификатор сайта

Если у вас есть несколько разных сайтов, для определения сайта используйте `showcaseld`. Значение также выдается персональным менеджером.

✓ Промокод

Если вы подключаете специальные акции, передайте на форму промокод акции. Например, вы можете подключить рассрочки на 6 и 12 месяцев и обычный кредит. Тогда для рассрочки нужно будет передать специальные коды, высланные персональным менеджером, а для кредита — значение `default` или пустую строку.

✓ Номер заказа

Номер заказа передается в поле `orderNumber`. Для работы с заявками по API обязательно передавайте номер заказа.

✓ Почта и номер телефона

Если клиент вводит адрес электронной почты или номер телефона на форме интернет-магазина, передайте эти значения в банк, чтобы избежать повторного заполнения этих полей клиентом. По почте или номеру телефона клиента можно будет идентифицировать заказ, если его номер не был сформирован на сайте магазина.

✓ Состав корзины

При отправке состава заказа на форму банка, заполняйте список наименований с индексом в названии начиная с 0.

Например для первой позиции из заказа — **itemName_0**, **itemPrice_0** или **itemQuantity_0**, для второй позиции — **itemName_1**, **itemPrice_1**, **itemQuantity_1** и так далее.

Для заказов на сумму свыше 50 000 рублей обязательно передавайте состав заказа.

✓ Тестовые параметры

В тестовом режиме на форму передаются следующие значения:

URL	https://loans-qa.tcsbank.ru/api/partners/v1/lightweight/create
shopId	test_online
showcaseId	test_online
promoCode	default

Чтобы проверить, что форма на сайте открывается на тесте, заполните ее любыми данными. Для авторизации введите СМС-пароль 1 1 1 1.

Значения **shopId**, **showcaseId** и **promoCode** и URL открытия формы для работы в боевом режиме магазину отправляет менеджер банка при успешной интеграции с тестовыми параметрами.

Оформление кнопки «Купи в кредит»

Выберите стиль кнопки:

Купи в кредит	https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/online/buttons/button1.png https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/online/buttons/button2.png
Купи в рассрочку	https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/online/buttons/button3.png https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/online/buttons/button4.png

Вы можете сделать кнопку в стилистике сайта магазина. О чем важно помнить:


1 Кнопку «Купи в кредит» располагайте рядом с кнопкой «Купить» на сайте.




2 Кнопки должны быть одинаковыми по высоте.

3 Кнопки должны визуально отличаться. Задайте один цвет основным, другой — дополнительным. Или залейте основную кнопку цветом, а дополнительную выделите обводкой.

- 4 Расположите кнопки рядом рядом друг с другом.



Укажите на кнопке «Купи в кредит» размер ежемесячного платежа — это повышает конверсию в покупку. Для удобства расчета можно указать минимальный размер платежа для кредита сроком 24 месяца. Для этого необходимо цену товара разделить на 19.



- 5 Задайте для кнопок наведенное состояние. Например, если вы используете кнопку с серой обводкой, то залейте кнопку при наведении в 20% прозрачности основной кнопки, и обводка превратите из серой в зеленую. Или задайте изменение кнопки при наведении таким же, как на вашей кнопке «Купить».

